

Configuration double authentification VPN SSL STORMSHIELD

Prérequis :



Installer l'extension Authenticator sur le navigateur internet Chrome/Firefox/Edge :
<https://authenticator.cc/>



Avoir le client VPN Stormshield installé sur votre ordinateur :
<https://vpn.stormshield.eu/>

URL pare-feu Stormshield par site :

FREGATE AERO/FE/FM : <https://firewall.groupe-fregate.com>

FREGATE AERO SUD : <https://fw-fas.groupe-fregate.com>

MAPE RGA : <https://fw-mape.groupe-fregate.com>

TFCM : <https://90.115.40.71>

VIOT : <https://185.151.214.125:4463>

Commencez par ouvrir la page web du pare-feu en fonction de votre site en saisissant son URL et entrez votre login et mot de passe de session Windows.

Veuillez indiquer votre mot de passe d'authentification


Nom d'utilisateur	<input type="text" value="Idjeldli"/>
Mot de passe	<input type="password"/>
Durée d'authentification	4 heures
<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="OK"/>	

Un enrôlement vous est ensuite demandé.

Ouvrez Authenticator et cliquer sur l'icône Scanner le code. Scannez l'ensemble de la zone du QR code.

The image shows a split-screen comparison. On the left, a screenshot of a Microsoft Authenticator app on a smartphone displays a QR code with the text "Scanner le code" above it. On the right, a screenshot of a web browser (Microsoft Edge) shows a "Enrôlement TOTP" (TOTP Enrollment) page. The page instructs the user to "Veuillez utiliser l'application Microsoft Authenticator ou Google Authenticator pour scanner le code QR. En cas de problème, veuillez contacter le SI FREGATE." Below this is a large QR code, with a "Afficher les informations au format texte" (Display information in text format) link underneath. At the bottom of the enrollment page are "Code", "Annuler", and "OK" buttons.

Le code temporaire est désormais enregistré. Saisissez le code avant la fin de la validité dans le champ CODE et faites OK. Lorsque le code passe au rouge, attendez que celui-ci se renouvelle.




Une fois validé, un message vous annonce que l'authentification a réussi.

Vous pouvez désormais ouvrir le client VPN installé sur votre ordinateur pour vous connecter.

Entrez vos informations login et MDP, puis cochez *Utiliser une authentification multifacteur*.

Copiez le code temporaire depuis **Authenticator** présent sur le navigateur internet et saisissez le dans le champ *Code OTP*.



Pour les utilisateurs qui ont configuré le carnet d'adresses, veuillez cocher la case *Authentification multifacteur*.

MAPE RGA

Nom de l'adresse	MAPE RGA
Adresse du firewall	fw-mape.groupe-fregat
Identifiant	Idjeldli
Mot de passe	████████████████████
Confirmer	████████████████████
Description	
Authentification multifacteur	<input checked="" type="checkbox"/> Activée

Ok Annuler

Une fois cette configuration effectuée, vous pouvez vous connecter par la suite au VPN SSL.